

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 260



Token jest urządzeniem kryptograficznym, którego zadaniem jest generowanie haseł jednorazowych. Hasła jednorazowe wykorzystywane są w procesie logowania lub podpisu zlecenia w Bankowości Korporacyjnej.

Podstawowe klawisze i komunikaty tokena DP 260

Klawisze:

- Przycisk z symbolem trójkąta „◀” - klawisz wielofunkcyjny obsługujący funkcje: Włącz/Wyłącz, Backspace, Enter, Wstecz
- Klawisz pod cyfrą „1” umożliwia wygenerowanie kodu wykorzystywanego w procesie **logowania** do Bankowości Korporacyjnej
- Klawisz pod cyfrą „2” umożliwia wygenerowanie kodu wykorzystywanego w procesie **autoryzacji** zleceń w Bankowości Korporacyjnej

Komunikaty:

PIN - token oczekuje na wprowadzenie PIN-u odblokowującego

NEW PIN - Prośba o ustalenie PIN-u odblokowującego token - 4 cyfry

PIN CONF - Prośba o potwierdzenie ustalonego wcześniej PIN-u odblokowującego token

NOT SAFE - Podany kod PIN jest zbyt prosty, proszę wprowadzić bardziej złożony

▲- trójkąt skierowany do góry w prawym górnym rogu wyświetlacza oznacza, że prezentowane przez token dane należy wprowadzić do przeglądarki

▼- trójkąt skierowany do dołu w lewym górnym rogu wyświetlacza oznacza, że token oczekuje na wprowadzenie danych z przeglądarki

LOCK PIN ▲ - oznacza komunikat pojawiający się po 3-krotnym wpisaniu błędnego numeru PIN. Jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się ciąg ośmiu cyfr, służący pracownikowi Banku do odblokowania urządzenia.

LOW BATTERY - Informacja o słabej baterii. Szacowany czas życia baterii zależy od dynamiki wykorzystania tokena.

Pierwsze uruchomienie tokena, ustalenie kodu PIN

W celu uruchomienia tokena VASCO DP260 należy przytrzymać przycisk „◀”


Przy pierwszym uruchomieniu w górnej części wyświetlacza widnieje komunikat **NEW PIN**, token oczekuje na ustalenie kodu PIN. Użytkownik tokena sam ustala PIN który zostanie przypisane do urządzenia. Kod PIN będzie służył do uruchomienia tokena, stanowi również zabezpieczenie przed użyciem go przez osoby niepowołane. PIN wpisujemy używając dostępnej na urządzeniu klawiatury numerycznej. Kod pin musi zawierać 4 znaki. W przypadku gdy wprowadzony kod PIN jest zbyt prosty (np. 1111, 1234) zostanie wyświetlony komunikat **NOT SAFE**. W takiej sytuacji użytkownik musi wprowadzić bardziej złożony kod. Jeżeli PIN zostanie wpisany prawidłowo na wyświetlaczu pojawi się komunikat **PIN CONF** wymagający powtórnego wpisania kodu PIN celem jego weryfikacji. Poprawne powtórne wpisanie kodu PIN zostanie potwierdzone komunikatem **NEW PIN CONF**.

Zmiana kodu PIN

W przypadku potrzeby zmiany kodu PIN należy po poprawnym odblokowaniu tokena (kiedy na wyświetlaczu widnieje komunikat **APPLI**) nacisnąć i przytrzymać ◀, aż na wyświetlaczu tokena pokaże się komunikat **NEW PIN**, oznaczający prośbę o wprowadzenie nowego kodu PIN.

Logowanie do Bankowości Korporacyjnej

Po przejściu na stronę logowania do bankowości internetowej należy wybrać sposób logowania do systemu – *Logowanie tokenem VASCO*



Należy uruchomić token i wpisać PIN odblokowujący.

Wciśnięcie przycisku „1” generuje 6 znakowy kod wykorzystywany w procesie logowania do aplikacji bankowości korporacyjnej.

W przypadku pierwszego logowania do aplikacji korporacyjnej z użyciem tokena VASCO użytkownik w polu „Klucz” podaje tylko wskazanie z tokena – 6 znakowy kod



Po prawidłowym procesie logowania aplikacja będzie wymagała ustalenia własnego hasła. Użytkownik wprowadza w pola „Nowe hasło” i „Potwierdź nowe hasło” wymyślone przez siebie hasło. Każde następne logowanie wymaga podania ustalonego hasła oraz wskazania tokena VASCO (wskazanie generowane pod przyciskiem „1”)

Ze względów bezpieczeństwa hasło powinno być znane tylko i wyłącznie użytkownikowi tokena.

Podpis zleceń w Bankowości Korporacyjnej

Bankowość korporacyjna udostępnia użytkownikowi metodę autoryzacji dyspozycji po wprowadzeniu poprawnego wskazania tokena VASCO.

Proces generowania kodu podpisu na tokenie VASCO DP 260:

- Użytkownik bankowości korporacyjnej generuje zlecenie dyspozycji które wymaga podpisu (np. przelew). Przy próbie podpisu zlecenia aplikacja bankowości elektronicznej prezentuje okienko Zlecenie przelewu (np. jak poniżej)

- Aplikacja generuje „**dane do podpisu dla tokena**” dwa ciągi cyfr w dwóch liniach, które użytkownik wprowadza do tokena VASCO. po uprzednim uruchomieniu tokena (wpisując kod PIN i wybrania trybu podpisu oznaczonego przyciskiem z cyfrą „2”)



The screenshot shows a light blue interface for a VASCO token. At the top, there are two rows of data: 'Dane do podpisu dla tokena' with the values '69663' and '77591'. Below this is a section for 'Wskazanie tokena' with an empty input field and a 'Podpisz' button. To the right of the data rows is an 'Omiń' button. At the bottom center is a 'Zamknij' button.

- W momencie gdy w lewym górnym rogu wyświetlacza tokena pojawi się trójkąt należy wpisać do tokena pierwszych pięć cyfr znajdujących się w pierwszej linii okienka „**Dane do podpisu dla tokena**”. Po poprawnym wprowadzeniu pierwszego ciągu cyfr token poprosi o wpisanie kolejnych pięciu cyfr z drugiej linii. Na podstawie wprowadzonych danych token wygeneruje i wyświetli indywidualny 6-cio znakowy kod podpisu wraz z informacją w postaci trójkąta w prawym górnym rogu. Kod wprowadzamy w aplikacji bankowości korporacyjnej w polu „Wskazanie tokena” i potwierdzamy przyciskiem „Podpisz”.

Odblokowanie kodu PIN

Po zablokowaniu tokena (kilkukrotne wpisanie błędnego kodu PIN) na ekranie tokena prezentowany jest komunikat **LOCK PIN** wraz z 8 cyfrowym kodem. Odblokowanie tokena wymaga kontaktu z Bankiem.